

Dokumentace pomocného hlásného profilu HP CP2 CD

Kategorie C

Tok:	říčka Rašovka	Název HP:	lávka pro pěší Řídicího učitele Škody	ř.km:	0,500
Kraj:	Liberecký kraj	ORP:	Liberec	Obec:	Český Dub
Odvozené průtoky [m3/s]:			Platnost pro úsek toku / kritické místo:		
I. SPA	II. SPA	III. SPA	Český Dub III. Dolní Předměstí		
5,28	8,50	13,50	Čtení hlásného profilu:		
Výška hladiny [nadmořská m.n.m dno = 306,88 m]			HP CP2 CD je osazen tlakovým hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů na server www.envimonitoring.cz/cz/#lvs#graph#50299		
307,70	307,90	308,20	WGS84: 50°39'36.07"N, 15°0'2.77"E		
Výška hladiny [cm dno = 0 cm]			S - JTSK: -69 3529.00 -98 5339.00		
bdělost	pohotovost	ohrožení	Značení vodočetnou latí		
80	100	130			

Legenda:



Směr toku
říčky Rašovky



Hladinové čidlo
HP CP2 CD
pod mostovkou lávky pro pěší



Vlastník a provozovatel stanice: město Český Dub, nám. B.Smetany 1, 463 43 Český Dub, tel.: 485 147 051
www.cdub.cz

Hlášení z měření dostává a zobrazuje: informační server města Český Dub, který je dále prostřednictvím webové aplikace na svých stránkách zobrazuje občanům města a dalším zájemcům. Varovné zprávy ze stanice dostávají: členové PK města Český Dub

Odkaz na web aplikaci: cd.povodnoveplany.cz článek Monitoring - Hladinoměry

Pozorování a hlášení za povodní: hlídku určuje předseda PK z řad SDH, která předává hlášení na MÚ Český Dub

Skutečnost ovlivňující měření hlásí na: MÚ Český Dub

Překročení směrodatných stavů SPA hlásí na: MÚ Český Dub, ORP Liberec

a dále: Modlibohov, Libíč, HZS Liberec, ČHMÚ Hradec Králové, Správa VT Povodí Labe s.p. - dispečink Hradec Králové